

2. Инструкция по установке Программного обеспечения DLS 2300 (RUS.AECФ.00206-01):

Установка ПО DLS 2300 Перед установкой ПО проверить наличие в системе пользователя atnuser и в случае отсутствия – создать его.

Установку проводить от имени пользователя root.

Исполняемые и конфигурационные файлы ПО DLS 2300 поставляются на компакт-диске в виде архива с названием - dls2300.tar.gz.

В архиве находится корневая папка dls2300, которая в свою очередь содержит три скрипта, один конфиг файл и один архив: common.sh, install_product.sh, uninstall_product.sh, atsu.csv и Azimut_AGDLSFANS_C1p2_MSVSph63_x86_64.tar.gz.

Для установки ПО необходимо выполнить следующие действия:

- включить ПК;
- дождаться загрузки операционной системы;
- вставить компакт диск в устройство чтения;
- в появившемся окне два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на значке dls2300.tar.gz, появится окно «Распаковать»;
- в появившемся окне в списке «Места» выберите пункт «Файловая система», затем кликнуть на кнопку распаковать. Будет выдано сообщение «Распаковываются файлы из архива»;
- открыть терминальное окно в командной строке перейти в каталог /dls2300, куда были распакованы файлы с компакт диска;
- запустить скрипт установки install_product.sh;
- на запросы скрипта: имя пользователя, имя группы, директория установки, номер ноды, режим, наземный адрес - оставить значения по умолчанию(указаны в квадратных скобках);
- на запрос IP адреса ноды 1 указать текущий IP-адрес ПК 1;
- на запрос IP адреса ноды 2 указать текущий IP-адрес ПК 2;
- на запрос скрипта имя интерфейса ATN - указать eth;
- на запрос скрипта номер интерфейса ATN - оставить значение по умолчанию;
- на запрос скрипта конфигурировать FMTP, LREC, VIP, SNMP trap sink - ничего не указывать;
- затем проверьте параметры установки и подтвердите установку;
- по окончании установки перезагрузите ПК. Проверить запуск ПО DLS 2300 командой: service agdls status. Удалить каталог dls2300.